


Einrichten von NetCat_Finder 5 im Netzwerk

1. Installieren Sie auf einem PC, der 24 Stunden läuft, die Software. Diesen PC nennen wir 'Duo_D' und geben ihm als Bsp. den Netzwerknamen \\Athlon-Quad\\ Sie benötigen im Netzwerk einen MySQL Server und auf den Clients den MySQL ODBC Treiber (beachten Sie im Handbuch das Kapitel Datenbank).
2. Richten Sie auf dem Server in der Software nun alle Schränke, Geräte, Benutzer mit Zugriffsrechten usw. ein, so dass der Ordner *NetCat_Finder_5* fertig eingerichtet ist. Benutzen Sie das mitgelieferte Tool DB Editor zum Importieren von Daten aus der vorherigen Versionen NetCat_Finder 1/2/3/4.


Die dargestellte Ordnerstruktur wird empfohlen:

Netzwerk	ATHLON-QUAD	Duo_D	NetCat
Name	Änderungsdatum	Typ	
NetCat_Finder_5	07.09.2009 16:34	Dateiordner	
User	30.08.2007 09:03	Dateiordner	

3. Legen Sie nun für jeden Benutzer (*Achtung: Anzahl der Lizenzen für Arbeitsplatzerverweiterungen (Clients) beachten!*) einen Ordner im Unterordner User an (wir empfehlen Nachname-Vorname) und kopieren Sie anschließend den fertig eingerichteten Serverordner .\netcat\netcat_finder_5 jeweils komplett in die Userordner (siehe rechte Darstellung):



4. Starten Sie nun in jedem User-Ordner die Software mit der Datei *netcat_finder_5.exe* und stellen Sie in den Optionen Netzwerk die Pfade ein (beim Server brauchen Sie diese nicht einstellen, da dieser lokal arbeitet):



Zur Kontrolle für den Zugriff auf die einzelnen Ordner erhalten Sie auf dem Hauptbildschirm rechts unten eine Übersicht aller aktuellen Pfade.

5. Richten Sie nun jedem User auf seinem (Client-) PC eine Verknüpfung ein, die auf den jeweiligen Userordner verweist, z.B. beim PC von Scholz, Stefan der Verweis auf:

\\Athlon-Quad\\Duo_D\\NetCat\\User\\Scholz-Stefan\\NetCat_Finder\\NetCat_Finder_5.exe